



Riktlinje/rutin vid IVPA-, sjukvårds- eller annat larm där den drabbade har misstänkt influensa-/Covid19symtom

- Samtliga IVPA/sjukvårds/första hjälpen-larm ska hanteras som misstänkt smitta Covid 19.
- Vid ärenden kopplade till bär/lyfthjälp där ambulans är på plats används den av ambulansen rekommenderade skyddsnivån. Enligt ambulanssjukvårdens uppdaterade riktlinjer är barriärskydd i form av visir deras lägsta skyddsnivå.
- Vid övriga ärenden (ex trafikolycka, dörrforcering etc) genomförs riskbedömning utifrån information om misstanke om covid 19, tydliga symtom hos patient samt om vårdmoment behöver genomföras inom två meter från patienten.
- Minimera antalet personal runt den drabbade.

Personlig skyddsutrustning

- Stänkskydd (glasögon/visir)
- Halvmask Sundström SR 100 med filter (klass P3) – alternativt andningsskydd med luft
- Engångsförkläde med eller utan långa armar vid risk för stänk (vätskeavvisande)
- Undersökningshandskar-tas på sist vid påklädnad
- Använd arbetskläder för ändamålet - larmställ /IVPA/sjukvårdslarm jackor
- Minimera antalet personal som möter den drabbade

Förse patienten med munskydd (FFP 2) som finns på släckbilarna alternativt pappersnäsduk att hosta och nysa i för att minska risken för droppburen smitta. Informera den drabbade samt kommunicera symtombilden med ambulans.

Instruktioner skyddsutrustning

Ta på munskydd/andningsskydd

1. Desinfektera händerna
2. Placera munskyddet över näsa, mun och haka
3. Dra över banden bakom huvudet
4. Justera munskyddet så att det sluter tätt runt näsa, mun och haka

Avklädning

1. Ta av stänkskydd (Kassera)
2. Ta av handskar - desinfektera händerna
3. Ta av visir/skyddsglasögon, visir (tas av bakifrån) - desinfektera händerna (glasögon desinfekteras med (yt-desinfektion)
4. Ta av andningsskydd (ta båda remmar bakifrån och lyft dem fram över huvudet) - desinfektera händerna

Sanering av skyddsutrustning

- Kläder som kontaminerats med kroppsvätskor tvättas enligt rutinen ”friska brandmän”
- Skyddsglasögon tvättas med tvål och vatten samt desinfekteras med yt- desinfektion/sprit
- Andningsmask tvättas med tvål och vatten samt desinfekteras med yt- desinfektion/sprit
- Förfilter kasseras
- P3 filter torkas av med yt- desinfektion/sprit

OBS P3 filtret skall inte kasseras utan torkas av med sprit och återanvänds!

All desinfektion som görs med hand eller yt-desinfektion måste få lufttorka för att ha full effekt

Övrigt

Glöm inte bort generell noggrann handhygien med tvål och vatten.